

PREPARAZIONE E SCARICO DEI DATI

1) Durante il trasferimento dei dati dalla postazione client (PC) al palmare, quale deve essere lo stato dell'applicazione palmare?

L'applicazione palmare deve essere TASSATIVAMENTE chiusa, altrimenti potrebbero verificarsi delle anomalie nel trasferimento dei dati, con conseguenti segnalazioni di errore:



2) Quanto tempo richiede la preparazione e lo scarico dei dati su PDA?

Il tempo di attesa è essenzialmente legato alla preparazione (ritaglio, compressione e scarico) delle foto di sfondo. Le immagini satellitari IR sono più leggere di quelle a colori naturali. Sitipalm consente di indicare la qualità dell'immagine (di default al 30%): più è bassa e più il processo è veloce. Se posta uguale a 0 lo scarico riguarda i soli dati alfanumerici ed è praticamente immediato.

Si riporta nella tabella seguente, a titolo esemplificativo, il dettaglio dei tempi risultati necessari al *download* della base dati del comune di Spinazzola (Bari):

tempo complessivo dello scarico circa 35 minuti

Scarica dati	Spinazzola (BA.) 45 fogli / 1261 foto	t ¹ (m ²)
Lista agronomi	11:22 – 11:23	1
Utilizzi dichiarati	11:23 – 11:24	1
Norme		
Utilizzi rilevati		
Grafica comune	11:24 – 11:56	32
Invia dati al palmare	11:56 – 11:57	< 1

¹ t = tempo

² m = minuti

Nell'esempio riportato nella tabella A. Spinazzola (BA), ponendo a 0% la qualità il tempo necessario alla preparazione dei dati si riduce di oltre il 90 %.

3) Le immagini caricate su palmare sono diverse da quelle su cui è stata eseguita la fotointerpretazione. Come mai?

Può accadere perché le foto che vengono scaricate sono relative all'ultimo volo disponibile.


4) Ho già scaricato una volta alcune particelle. Posso farlo di nuovo?

Effettivamente i dati scaricati relativi non compaiono più nell'elenco delle particelle da lavorare, ma restano nell'elenco totale e tra quelle lavorate. Se necessario, ma questa non deve essere la regola, uno scarico può essere forzato.

5) Una volta che ho terminato la lavorazione potrò stampare una sorta di ricevuta di quanto ho rilevato?

Sì, il software fornisce una ricevuta in formato pdf che certifica i dati lavorati ed inviati al server centrale.

6) Allo scarico delle particelle su palmare, ricevo il messaggio di errore:



Cosa devo fare?

6.1 Se il file scrrun.dll è assente nella cartella C:\Windows...\System32\:

- copiare quella relativa al proprio sistema operativo (scaricandola dal sito di Microsoft);
- registrare la dll con regsvr32 (Start, Esegui e digitare "regsvr32 scrrun.dll").

6.2 Se il file è presente oppure la sua registrazione non risolve il malfunzionamento:

- richiedere all'HelpDesk il file **jet351.exe** (se non disponibile nella sezione download del software)
- procedere all'installazione di **jet351.exe**

7) All'avvio dell'applicazione da PC Client ricevo il messaggio di errore: "Errore di run-time '5': chiamata di routine o argomento non valido. HTTP Error: can only use URLs beginning with http://"

Cosa devo fare?

7.1 Disinstallare la precedente versione di SITIClient (eliminando anche la cartella SITIClient dai percorsi C:\ e C:\Programmi\)

- 7.2 Installare in un unico percorso di destinazione (sotto C:\Programmi\SITIClient) l'ultima versione di SITIClient disponibile nella sezione Download e Documentazione dell'applicazione SITICatasto (<http://sem6.sian.it/siticatasto>)
- 7.3 Decomprimere gli zip relativi all'applicazione palmare secondo la procedura indicata nella stessa sezione.